



Intracare Hoof-Fit Bath

Bruksanvisning

Det är mycket viktigt att övergå från användning av till exempel kopparsulfat och andra preparat på rätt sätt. Om korna går genom kopparsulfat under många år, CuSo_4 stark utspädd syra, är det känt att de flesta klövar blir M4 (Kroniska lesioner som kan vara täckta av päls eller hud och är latenta men kan fortfarande innehålla bakterier som kan orsaka återfall.) När man tittar på klöven ser man inte alltid tydligt att det finns ett problem, men en kronisk skada kan lätt bli en aktiv skada igen.

Därför är det avgörande att behandla klövarna enligt beskrivningen nedan för att få en framgångsrik övergång till Intracare Hoof-Fit Bath.

Övergångsfas

Vid övergång till Intracare Hoof-Fit Bath från till exempel kopparsulfat eller andra preparat är det mycket viktigt att korna får en individuell genomgång av klövarna i samband med en klövverkning.

Samtidigt ger man behandling efter behov med Hoof Fit Gel / Intracare Repiderma. (Dag 0 – 3 – 7)

Behandlingsplan:

Dag 0: Klövverka, använd Hoof Fit Gel eller Intracare Repiderma. Bandage vid behov

Dag 3: Hoof Fit Gel eller Intracare Repiderma, bandage plockas bort

Dag 7: Utvärdering av besättningen, behandla individuellt med Intracare Gel eller Repiderma.

Vecka 2 – 5

Klövbad med Intracare Hoof-Fit Bath, två dagar i följd, två gånger per dag, per vecka i fyra veckor.

I genomsnitt räcker ett bad för ca 250 ko passager (se till att klövarna är helt nedsänkta i fotbadslösningen mellan hårfästet och klövarna. Om badet inte längre är tillräckligt fylligt eller smutsigt bör det bytas ut.

Efter övergångsfasen (normal drift):

Efter övergångsfasen byter du till klövbad med Intra Hoof-fit Bath under 2 dagar i följd (4 mjölkkningsomgångar) per 2 veckor.

Vissa föredrar en dag i veckan (efter 2 mjölkkningsomgångar)

Upprepa detta program två till tre gånger per år, när du sköter om dina djur. Intra Repiderma kan alltid användas när klöv- eller hudproblem har uppstått.

Spädning

Klövbadsvätskan används utspädd till 3 - 5 % lösning i klövbadet (3 - 5 liter per 100 liter) användarvänlig och säker för lantbrukaren, djuren och biogasanläggningar

Beräkna volymen på klövbadet

Volymen på klövbadet beräknas genom att multiplicera längden, bredden, och djupet. Till exempel, för ett bad som är 3 meter långt, 0.5 meter brett och 0.1 meter djupt, skulle volymen vara: $\text{Volym} = 3 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} \times 0.1 \text{ m} = 0.15 \text{ kubikmeter (150 liter)}$

Kontaktinformation:

Agri Center Sverige AB

Adress: Transportgatan 4, 26271 ÄNGELHOLM

Telefon: 0416-196 25

Hemsida: www.gardsservice.se